



Выполнить обвязку косой бейкой можно на любой однофонтурной машине.

Давайте посмотрим, как сделать такую бейку по краю выреза горловины.

Обвязку можно вести как по открытым петлям выреза, так и по закрытому краю.

Вывязываем вырез горловины **ЧВ**. Верхние участки сложного контура горловины вывязываем при помощи фасонных убавок, выполняемых **2-ушковым деккером**. По окончании вывязывания горловины - петли центральной части выреза висят на иглах, стоящих в **ПНП**. С правой и с левой стороны от этих петель лежат участки выреза, где контур выполнялся убавками (**фото 1**).



Навешиваем на иглы машины закрытый край верхних участков горловины с правой и с левой стороны от центральной части выреза.

Подхватываем деккером межпетельные дужки из кромочного петельного столбика (**фото 2, 3**).



Поднимаем иглы рабочей зоны в **ПНП** и закрываем на них язычки (**фото 4**).



Провязываем **1 соединительный ряд** на всех иглах выреза горловины (**фото 5**).



Далее сменяем рабочую нить на бросовую нить и вяжем ей **15 рядов**. Срезаем полотно с игл машины.

Вырез горловины по спинке выполняем **ЧВ** и срезаем открытые петли на бросовую нить.

У нас получились открытые петли по всему вырезу горловины. По ним мы и будем выполнять обвязку (**фото 6**).



Даем деталям изделия отлежаться около суток. Отпариваем полотно. Сшиваем **1 плечевой шов**.

Берем в руки полотно изнаночной стороной к себе. Отгибаем полоску из бросовой нити. С правого края выреза подхватываем **2 первые петли** и навешиваем их на иглы машины (**фото 7**).



Вяжем **2 ряда**. Каретка остается с правой стороны. Подхватываем деккером следующую по ходу петлю выреза (**фото 8**).





18

При обвязывании края со сложным контуром необходимо регулировать степень растяжимости косой бейки, чтобы она ровно лежала по контуру выреза.

Если необходим более свободный край, то в каждом **2-м ряду** навешиваем по **1 петле** из края выреза, как описано выше.

Если хотим более стянутую бейку, то необходимо навешивать за один прием не одну, а две петли из края выреза.

Выполняем это следующим образом.

Принцип вязания косой бейки остается прежним. После очередного навешивания петли провязываем **2 ряда**. Каретка справа.

3 крайние левые петли смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону. Опустевшую кромочную иглу с левой стороны оставляем в работе (фото 19).



19

Подхватываем деккером следующую петлю из края выреза (фото 20).



20

И навешиваем эту петлю на вторую рабочую иглу с левой стороны полоски. На этой игле будут теперь лежать **2 петли** (фото 21).



21

Подхватываем деккером следующую петлю из края выреза (фото 22).



22

И навешиваем эту петлю на пустую рабочую иглу с левой стороны. У нас в работе вновь **5 игл** (фото 23).



23

Такую припосаду необходимо выполнять при обвязывании прямых участков. Хороший краешек у бейки на прямых участках получается, если чередовать через раз навешивание **1 петли** и навешивание **2 петель**.

Вот в таком предложенном ритме был обвязан по открытым петлям нижний край полотна (фото 24).



24

Если нам необходимо выполнить обвязку косой бейкой бокового края, то можно, как и при оформлении выреза горловины, навесить на иглы машины край за кромочный петельный столбик, провязать **1 ряд** и срезать полотно на бросовую нить. Тогда обвязку будем вести по открытым петлям.

Но можно сделать и по-другому. Провязываем по краю лицевой стороны полотна

рабочей нитью тамбурную строчку вязальным крючком. При выполнении этой тамбурной цепочки можно выполнить необходимую припосадку края для будущей обвязки. Для этого вводим вязальный крючок не в каждый ряд, а через ряд. Для аккуратного нижнего края бейки тамбурную цепочку прокладываем по одному петельному столбику, или межпетельному промежутку. При обвязке навешиваем на иглы машины петлю из тамбурной косички.

Вот так будет выглядеть обвязка выполненная на прямом и на изогнутом участках проймы (фото 25, 26).



25



26

Для большей выразительности косой бейки можно по линии ее присоединения к полотну проложить тамбурную цепочку вязальным крючком (фото 27).



27

Мы с вами рассмотрели вариант обвязки косой бейкой края полотна, при котором получается одинарная бейка кулирной глади. Если немного изменить ритм обвязки, то мы можем получить закругленную косую бейку в виде рулика.

Для такой обвязки желательно вязать более широкую полоску бейки. Допустим в **7 петель**. Набираем **7 петель** из края полотна, как описано выше. Когда навесим последнюю седьмую петлю, вяжем **1 ряд**. Каретка слева (фото 28).



28

Поднимаем в **ПНП** правую кромочную иглу. Рычаги **ЧВ** на каретке должны быть выставлены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Провязываем **1 ряд**. Каретка справа. За кромочной иглой с левой стороны поднимаем в работу **1 иглу** и на нее навешиваем петлю из выреза горловины (фото 29).




29

Снимаем на деккер с кромочной иглы с правой стороны петлю (с той иглы, что стоит в **ПНП**). Рабочая нить должна остаться под деккером (фото 30).



30

Навешиваем снятую петлю на левую кромочную иглу (фото 31).



31

На кромочной игле теперь лежат **3 петли** (фото 32).



32

Вяжем **1 ряд**. Вновь поднимаем в **ПНП** правую кромочную иглу (фото 33).



33

Далее вяжем закругленную бейку, следуя предложенному алгоритму.

Получается вот такая обвязка края. Вид с лицевой стороны (фото 34)

Вид с изнаночной стороны (фото 35)



Обвязку косой бейкой можно выполнить



и по лицевой, и по изнаночной стороне полотна.

На основе предложенного принципа обвязки можно получить различные бейки – в виде косички, валиков, зубчиков по краям и т.д. 🟡